รีวิว

สุธีร์ นวกุล

Print Screen Deluxe 4.0

สุดยอดโปรแกรมจัดการด้านจอภาพ



จะเลือกจับภาพแบบไหน..
ไม่ว่าในโหมดบนวินโดวส์หรือ
ดอสก็จัดการได้สบายมาก

Print Screen Deluxe เป็นโปรแกรมที่จัดการเกี่ยวกับการจับภาพหรือ capture หน้าจอภาพ ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว โดยโปรแกรมยังสามารถพิมพ์และบันทึกหน้าจอภาพที่คุณต้องการได้ โดยการกดคีย์ในแต่ละครั้งคุณสามารถจับภาพและพิมพ์หน้าจอนั้น ๆ วินโดว์ที่กำลังเปิดอยู่ การเลือกบริเวณที่ต้องการและรูปแบบอื่น ๆ อิมเมจที่ได้จากการจับภาพนั้นคุณสามารถซูมเข้าไปยังอิมเมจรวมทั้งดูรายละเอียดต่าง ๆ

นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถทำงานบนหน้าจอภาพที่เป็นดอส ซึ่งไฟล์ที่ได้จากโปรแกรมจะได้เป็นนามสกุล .GIF, .TIFF และรูปแบบอื่น ๆ ประมาณ 25 ไฟล์ ในส่วนของโปรแกรม Print Screen Deluxe 4.0 นี้ คุณยังสามารถเพิ่มเติมข้อความลงยังไฟล์ การสร้างวิดีโอ และอื่น ๆ อีกมาก

ฟีเจอร์ใหม่ใน
Print Screen Deluxe 4.0

- สนับสนุนไฟล์ในรูปแบบ GIF และ TIFF
- ออปชันการจับหน้าจอภาพสามารถทำได้โดยการคลิกเมาส์ลงในเมนูบนทาสก์บาร์
- ให้คุณสามารถเปลี่ยนออปชันโดยปราศจากการแสดงหน้าต่างหลัก
- Auto Scroll ที่ให้คุณจับภาพเว็บเพจหรือเอกสารที่ไม่แน่นอน
- Automatic Thumbnail วิว ที่ช่วยให้คุณได้ดูทุกอิมเมจที่ได้จากการจับภาพ
- โหมด Auto Save ที่ให้คุณได้กำหนดไดเรคทอรี ดีฟอลต์ ให้บันทึกไฟล์ลงในพาธที่ต้องการ คุณสามารถตั้งเวลาในการนับและลบข้อความ nts with the click of a button!
- เพิ่มข้อความลงในหน้าจอภาพที่ได้จากการจับภาพ เพื่อแชร์ความคิด สร้างการแนะนำใช้งานต่าง ๆ
- การจับภาพอิมเมจรูปทรง rectangle, round rectangle, ellipse หรือในแบบอิสระ
- สามารถปรับสเกลการพิมพ์จาก 1% ไปจนถึง 1000%
- สั่งพิมพ์อิมเมจได้ทุกที่บนเพจ
- การจับภาพ Automatic save แปลงเป็นไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ได้ระบุไว้
- กำหนดเวลา Time delay ในการจับหน้าจอภาพ
- พิมพ์หน้าจอ Email ภายในโปรแกรม
- พิมพ์หน้าจอ DOS โดยสามารถวางหลาย ๆ รูปภาพลงบนหน้าการะดาษเดียว
- Live Update เพื่ออัพเดทข่าวสารใหม่ ๆ

Print Screen Deluxe 4.0

สุดยอดโปรแกรมจัดการด้านจอภาพ



รูปที่ 1 การเลือกรูปแบบการจับภาพ โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนในทาสก์บาร์ หรือสามารถกำหนดได้จากเมนู File แล้วเลือกหน้าต่าง Preferences

รูปที่ 2 การใช้ Special Effects จากโปรแกรม

- การจับภาพในรูปแบบไฟล์ 25 ไฟล์
- การจับภาพในแบบ entire screen, active window, window, auto scrolling window, Clipboard images และการจับภาพเท็กซ์ไปแปลงเป็นไฟล์ animated GIF (movie)
- การจับภาพเคอร์เซอร์เมาส์ในอิมเมจ
- การจับภาพคลิปบอร์ดเท็กซ์เป็นไฟล์ .TXT แทนอิมเมจ เพื่อแก้ไขเท็กซ์

การจับภาพหน้าจอบางส่วน หรือวินโดว์บางส่วน

ด้วยโปรแกรม Print Screen Deluxe คุณสามารถจับภาพได้หลายหนทาง ได้แก่

- ทั้งหมดของหน้าจอภาพ
- วินโดว์ปัจจุบันที่กำลังเปิดใช้งานอยู่
- กำหนดขอบเขตการเลือกของหน้าจอภาพเอง โดยเลือกรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยม
- กำหนดขอบเขตการเลือกของหน้าจอภาพเอง โดยเลือกรูปแบบเป็นวงกลม
- กำหนดขอบเขตการเลือกของหน้าจอภาพเอง โดยเลือกเป็นรูปไข่วงรี (รูปกลมไข่)
- กำหนดขอบเขตการเลือกของหน้าจอภาพเอง โดยเลือกรูปแบบการลากด้วยมือเปล่า
- ทุกวินโดว์
- คลิปบอร์ดอิมเมจ
- คลิปบอร์ดเท็กซ์และหน้าจอบนดอส
- หน้าจอ DirectX
- เอกสารทั้งหมด เช่น เว็บเพจ (โดยใช้ออปชัน Auto Scroll)

คุณสามารถเลือกการจับภาพได้ 2 ที่ คือ ในเมนู Option แล้วเลือก Capture Option

- ถ้าคุณต้องการจะจับภาพหน้าจอทั้งหมดให้ทำดังนี้

1. ต้องตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเมนู Options/Capture Option เลือก Entire Screen

2. เริ่มจับภาพบนหน้าจอภาพทั้งหมดโดยการกดปุ่มการจับภาพ (ปุ่มที่โปรแกรมกำหนดเป็นปุ่ม PrintScreen)

3. การคัดลอกของหน้าจอที่ได้จะปรากฏลงในหน้าต่าง Print Screen Deluxe คุณสามารถสั่งพิมพ์ บันทึก ส่งอีเมล์ โดยใช้เมนู Special Effects ที่โปรแกรม Print Screen Deluxe มีให้

- ถ้าคุณต้องการจับภาพวินโดว์ที่กำลังใช้งานอยู่ให้ทำดังนี้

4. ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเมนู Options/Capture Options จากนั้นเลือกตัวเลือก Active Window

5. การจับภาพวินโดว์ ทำได้โดยการกดปุ่มจับภาพ ซึ่งโดยปกติโปรแกรมจะกำหนดให้เป็นปุ่ม PrintScreen

6. คัดลอกวินโดว์ที่กำลังทำงานอยู่จะปรากฏในหน้าต่าง Print Screen Deluxe คุณสามารถพิมพ์ บันทึก อีเมล์ โดยใช้เมนู Special Effects จาก Print Screen Deluxe

- ถ้าต้องการจับภาพในแบบสี่เหลี่ยมมุมฉาก โค้งวงรี รูปทรงกลมของหน้าจอ ทำดังนี้

1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเมนู Options/Capture Options เลือก Rectangle (หรือ Ellipse, Round Rectangle) ว่าถูกเลือกตามต้องการหรือไม่

2. เริ่มจับภาพหน้าจอโดยการกดปุ่ม เพื่อจับภาพ ซึ่งปกติโปรแกรมจะกำหนดให้เป็นปุ่ม PrintScreen

3. รูปร่างเมาส์เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปกากบาท จากนั้นให้เคลื่อนย้ายเมาส์ไปด้านซ้ายมือบนของส่วนที่ต้องการจับภาพและกดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้

4. จากนั้นลากเมาส์ไปยังด้านขวาล่างของหน้าจอที่ต้องการจับภาพ สังเกตว่ารูปแบบ rectangle, ellipse และ round rectangle จะแสดงการเน้นสีลงในบริเวณของหน้าจอที่ต้องการจับภาพ

5. เมื่อจับภาพบริเวณที่ต้องการแล้ว กดปุ่มเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้ง อิมเมจที่ได้จากการจับภาพจะปรากฏในหน้าต่าง Print Screen Deluxe ซึ่งคุณสามารถสั่งพิมพ์ บันทึก อีเมล์ หรือใช้ Special Effects จากเมนู Edit จาก Print Screen Deluxe ก็ได้

- ถ้าต้องการจับภาพโดยการลากไปตามทิศทางของมือ ไปบนหน้าจอภาพ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. แน่ใจว่าได้เลือกเมนู Options/Capture Options แล้วเลือกตัวเลือก Freehand

2. เริ่มการจับภาพหน้าจอโดยการกดปุ่มจับภาพหน้าจอ โดยการกดปุ่ม PrintScreen

3. เมาส์ของเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นเครื่องหมายกากบาท เลื่อนเมาส์ไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการจะจับภาพ และกดเมาส์ซ้ายค้างไว้ จากนั้นก็ให้เลื่อนเมาส์ไปรอบ ๆ ส่วนที่ต้องการจะจับภาพ

4. สังเกตส่วนที่ถูกตัดจะแสดงแถบสีบนหน้าจอที่กำลังจับภาพอยู่

5. การก๊อบปี้จากการจับภาพจะปรากฏในหน้าต่าง Print Screen Deluxe ซึ่งตรงนี้คุณสามารถพิมพ์ บันทึก อีเมล์ และใช้ลูกเล่น Special Effects ได้เช่นกัน

- ถ้าต้องการจับภาพวินโดว์บางวินโดว์

1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเมนู Options/Capture Options เลือกออปชัน Window

2. เลือกจับภาพวินโดว์ต่าง ๆ ด้วยการกดปุ่มจับภาพหน้าจอ โดยการกดปุ่ม PrintScreen

3. เมาส์จะเปลี่ยนรูปร่างไป ให้เคลื่อนย้ายเมาส์ไปยังวินโดว์ที่ต้องการ (อาจเป็นวินโดว์เล็ก ๆ ที่อยู่ภายในวินโดว์หลักก็ได้) แล้วคลิก



รูปที่ 3 การปรับขนาดของอิมเมจ



รูปที่ 4 การระบุตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์

ปุ่มเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้ง (สังเกตว่าจะมีแถบแสงปรากฏอยู่บนส่วนของหน้าต่างที่คุณเลือก)

4. ก๊อบปี้วินโดว์ที่ได้จากการจับภาพหน้าจอ จะปรากฏในหน้าต่าง Print Screen Deluxe ซึ่งคุณจะสามารถ สั่งพิมพ์ บันทึก ส่งอีเมล์ ไปให้เพื่อน ๆ หรือใช้ Special Effects จากโปรแกรมก็ได้

ข้อสังเกต : ถ้าคุณจับภาพเอกสาร เช่น เว็บเพจ โปรแกรมก็สามารถจะจับภาพได้ ถ้าคุณเลือกออปชัน Auto Scroll เมื่อกดปุ่มจับภาพ ในที่นี้คือปุ่ม Print Screen แล้วคลิกลงบนสกรอล์บาร์ 1 ครั้ง จากนั้นสกรอล์บาร์จะเลื่อนไปเองโดยอัตโนมัติ และการจับภาพก็จะได้ทั้งเพจที่ปรากฏ

● ถ้าต้องการจับภาพ คลิปบอร์ดอิมเมจ ให้ทำดังนี้

1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเมนู Options/Capture Options เลือก Clipboard Images ว่าถูกเลือกไว้ตามต้องการหรือไม่

2. จากนั้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนคลิปบอร์ด โปรแกรม Print Screen Deluxe จะสร้างก๊อบปี้และแสดงผลของมัน

3. คุณสามารถสั่งพิมพ์ บันทึก อีเมล์ ได้โดยการใช้ Special Effects ที่มาพร้อมในโปรแกรม Print Screen Deluxe

การเปลี่ยน hot key ในการจับภาพ

1. คลิกที่เมนูคำสั่ง File แล้วเลือกรายการ Preferences จะปรากฏหน้าต่าง

2. ให้มองไปที่ด้านล่าง จะแสดงค่าดีฟอลต์ hot key เป็น <PrintScreen> ถ้าไม่ต้องการจะใช้ปุ่ม <Print Screen> ให้คลิกรอปดาวน์เมนู และคลิกเลือกที่รายการ Custom

3. จากนั้นเคอร์เซอร์จะกะพริบอยู่ที่ช่อง Custom Hot Key ให้พิมพ์ hot key ที่คุณต้องการใช้ลงไป

4. แล้วคลิกที่ปุ่ม OK ต่อไปนี้คุณก็สามารถเลือกกดปุ่มที่คุณต้องการได้แล้ว

ใช้ Print Screen Deluxe จับภาพบนหน้าจอดอส

ตั้งแต่ Print Screen Deluxe ทำงานบนวินโดว์ โปรแกรมไม่สามารถจับภาพหน้าจอของดอสได้ตรง ๆ เลย อย่างไรก็ตาม มันสามารถจับภาพเท็กซ์มาไว้ในคลิปบอร์ด และข้อความในหน้าจอของดอสจะถูกส่งไปคลิปบอร์ดเมื่อคุณกดปุ่ม <PrintScreen> ซึ่งโปรแกรม Print Screen Deluxe สามารถจับภาพเท็กซ์ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่เมนู File แล้วเลือกรายการ Preferences ซึ่งจะปรากฏหน้าต่าง

2. ตรวจสอบว่าได้เลือกตัวเลือก Also capture all Clipboard Text including DOS Full Screens

3. Enter ไปยังหน้าจอของดอส เมื่อพบหน้าจอของดอสที่ต้องการจับภาพให้กดปุ่ม <PrintScreen>

ถ้าคุณเลือกออปชัน Print Screen Deluxe จะจับภาพเท็กซ์ในคลิปบอร์ดวินโดว์แต่ละครั้งที่ได้จากแต่ละแอพพลิเคชัน ซึ่งถ้าเลือก Auto Print ก็จะพิมพ์หน้าจอภาพนั้นทันที

ข้อสังเกต : ถ้าในหน้าจอดอสใช้โหมดเป็นวิดีโอ จะไม่สามารถใช้ Print Screen Deluxe เพื่อจับภาพบนดอสจากแอพพลิเคชันได้

การปรับขนาดอิมเมจ

ในการจับภาพต่าง ถ้าต้องการจะปรับขนาด-ย่อ ก็สามารถทำได้โดย

1. คลิกเลือกที่เมนู Edit เลือกรายการ Resize จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 3

2. เลือกขนาดที่คุณต้องการจะเปลี่ยน ถ้าต้องการกำหนดขนาดขึ้นเองให้เลือกที่ตัวเลือก "I want to make my own size"

3. จากนั้นคลิกปุ่ม OK

การปรับขนาดขึ้นมาเอง อาจจะทำให้อิมเมจมีขนาดสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมไป

การระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่จะวิวและ Auto Save ในการจับภาพทุกครั้ง คุณสามารถระบุตำแหน่งจัดเก็บได้ตามต้องการ โดย

1. คลิกที่เมนู File เลือก Preferences

2. และเมื่อปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Preferences จากนั้นเลือกแถบ Program

3. สังเกตไปที่ข้อความว่า "What folder do you want to save your Auto Save files too?" ให้เปลี่ยนตำแหน่งโดยการคลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อค้นหาตำแหน่งจัดเก็บที่ต้องการ

4. แล้วคลิกปุ่ม OK

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โปรแกรม Print Screen Deluxe 4.0 ในเวอร์ชัน Windows 95/98/NT ดาวน์โหลดได้จาก ftp://ftp.americansys.com/apd40.exe ด้วยขนาดไฟล์ 1.81 เมกะไบต์ เป็นแชร์แวร์ แต่ถ้าต้องการซื้อก็มีสนนราคาอยู่ที่ $29.95 ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการรันโปรแกรม คือ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95, 98 หรือ NT พื้นที่ว่าง ๆ 2 เมกะไบต์ และใช้แรม 8 เมกะไบต์